

LE PYOMÈTRE



DÉFINITION

Il s'agit d'une infection utérine dont les germes responsables sont généralement remontés par les voies naturelles.

Certaines situations favorisent le développement de métrite : déficit immunitaire (diabète sucré), administration répétée de progestatifs, de corticoïdes, une mise bas, des manipulations obstétriques durant la mise bas.

Si le col utérin est ouvert, le pus s'écoule continuellement ; en revanche, s'il est fermé, cela aboutit à une collection de pus (pyomètre)

SYMPTÔMES

-Pertes vulvaires purulentes, parfois teintées de sang qui peuvent être confondues avec une diarrhée par le propriétaire, souvent 2 mois après les chaleurs.

-Hyperthermie variable
-Polyuro-polydipsie

-Anorexie
-Vomissements
-Palpation d'un utérus dilaté
-Douleur abdominale

EXAMENS COMPLÉMENTAIRES

Échographie : dilatation utérine, épanchement péritonéal (péritonite, rupture utérine).

Radiographie abdominale : image de densité liquidienne d'aspect tubulaire en région caudale.

Analyses sanguines : leucocytose, augmentation de l'urée et de la créatinine (insuffisance rénale secondaire).

TRAITEMENTS

Chirurgical :

Lors d'infection sévère, lorsque le traitement médical est inefficace et que la femelle n'est pas destinée à la reproduction on a recourt à une OVH.

Médical :

-**Antibiotiques** : Amoxicilline 10-20 mg/Kg 2 fois par jour IV, IM, PO ou Céfaléxine 10-15 mg/kg 2-3 fois par jour IV, IM, PO

- **Prostaglandines** : PGF_{2α} 100-150µg/kg 2 fois par jour SC (favorise la vidange de l'utérus)

Ou Aglepristone, Fluidothérapie et traitement de l'insuffisance rénale

COMPLICATIONS

-Insuffisance rénale
-Septicémie
-Péritonite par rupture utérine